

Menu

Menu adalah serangkaian pilihan-pilihan yang dapat diklik atau dipilih untuk melakukan tugas tertentu.




Menu dan elemen-elemen menu :

- ☛ Menu Bar : baris menu utama yang terletak dibagian atas suatu aplikasi. Menu utama ini mengandung pilihan-pilihan menu.
- ☛ Pilihan menu : Pilihan-pilihan menu yang dapat dipilih oleh user.
- ☛ Submenu : pilihan menu didalam menu.
- ☛ Seperator : garis pemisah antara menu
- ☛ Tanda Cek : simbol yang menandakan menu tersebut sedang dipilih
- ☛ Shortcut : tombol kombinasi yang dapat ditekan pada keyboard untuk menjalankan perintah menu.














Propertie pada menu :

Propertie	Keterangan
Caption	Teks yang ditampilkan pada pilihan menu
Name	Nama internal yang menjadi identitas objek menu
Index	Nomor indeks (subskrip) apabila Anda membuat array kontrol menu
Shortcut	Kombinasi tombol yang ditugaskan untuk menu
HelpContextID	Kode yang sesuai dengan keterangan pada file Help(jika Anda membuat jendela help)
Negotiate Position	Posisi awal dari menu
Checked	Menentukan apakah menu memiliki tanda cek di depannya. Menu yang memiliki tanda cek biasanya merupakan pilihan Ya/Tidak untuk menentukan apakah menu tersebut telah dipilih atau tidak.
Enabled	Menentukan apakah menu dapat dipilih atau tidak. Jika pilihan ini dimatikan, menu akan tampak berwarna abu-abu dan tak bisa dipilih
Visible	Menentukan apakah menu ditampilkan pada saat program dijalankan
WindowList	Menentukan apakah item menu diterapkan pula pada aplikasi yang bersifat MDI (Multiple Document Interface), atau apikasi yang bisa membuka beberapa dokumen sekaligus seperti misalnya Microsoft Word.





Pada Menu Editor terdapat beberapa tombol yaitu :

-  Panah Kiri  : Menaikkan level urutan menu.
-  Panah Kanan  : Menurunkan level urutan menu.
-  Panah Atas  : Mengubah posisi menu 1 posisi ke atas
-  Panah Bawah  : Mengubah posisi menu 1 posisi ke atas
-  Next : Berpindah ke menu berikutnya
-  Insert : Menyisipkan satu posisi kosong diatas sebuah menu
-  Delete : Menghapus sebuah menu

